

## CS10コントローラからUSBメモリへのデータ転送操作について

ここでは、本機 CS10 コントローラから外部メモリ（USB、SD カード等）にジョブデータを転送する方法を記述します。  
なお、転送前に予め本機に外部メモリを挿入しておいてください。

### 1、メインメニューから「ユーザー」を選択



### 2、「ツールとユーティリティ」を選択



### 3、「ユーザーオブジェクトの転送」を選択



4、「ユーザーオブジェクト外の転送」画面が表示されます。

各項目を選択します。

「転送先リスト」 「ジョブ」

「転送元：」 「内蔵メモリー」 通常は「内蔵メモリー」です。

「転送先：」 「USB」 SDカード挿入時では「SDカード」となります。


「ジョブ：」 転送するジョブ名を選択します。



選択が完了したら「OK」(F1キー)を押します。

転送が完了すると、以下の画面が表示されます。

終了する場合は、「イイエ」(F4キー)を押します。



以上で転送は完了です。

後に、ライカ LGO 側でプロジェクトを作成して当ジョブを読みます。

ファイルの場所は、「DBX」フォルダ内にジョブ名が頭に付いたフォルダが表示されます。

この中を開きインポートを行います。