

GS09 SATIC 観測の手順

1.



メインメニューより「5 設定」を選択し、「確定」を押します。

2



器械の設定メニューより「4 通信設定」を選択し、「確定」を押します。

3



通信設定メニューでエンターボタンを押します。

4



器械設定セットの中から「STATIC」を選択して「確定」を押します。

5



再度、「確定」を押します。

6



メインメニューに戻ったら「1測定」を選択し、「確定」を押します。

7

測定スタート設定		×
ジョブ	:	Default
座標系	:	WGS 1984
コードリスト	:	なし

				A
確定	設定		データ	座標系

以降は Sys1200 による STATIC 観測と同じ手順で観測します。